

基本モジュール



II-01 ユーザー設定


ユーザー設定の役割

ユーザー設定とは NB を使用するユーザーと、そのユーザーが属するグループの登録、修正、削除を行う処理です。

この処理内で設定したユーザーのユーザー名とパスワードはそれぞれ、NBS ヘログインする際のユーザー名とパスワードとして使用されます。

画面上部では現在登録されているユーザー、またはグループの一覧を表示します。

画面下部では上部で選択されたユーザーとグループの詳細表示、または登録や修正・削除を行います。



次のページから、詳しい操作方法を順番に説明します。

基本モジュール




操作説明

<ユーザーの登録・修正・削除>

1. 「ユーザー」の選択

左上の「ユーザー」ボタンを押して、押しこんだ状態にします。



2. ユーザーの新規登録・修正

新規登録の場合は左側の「新規登録」ボタンを押して、

下の詳細入力部に入力します。

(この時「== 新規登録 ==」と表示されます)

修正の場合は一覧表示部から修正したいユーザーを選択し、詳細入力部で修正します。

3. ユーザー詳細の入力

ユーザーの詳細を入力します。項目は以下のとおりです。

・ユーザー名: NBS ログイン時のユーザー名です。8 衍以内の半角英数で入力します。(※入力必須)

※ユーザー名の修正はできません。

・氏名: 使用者の氏名が設定できます。全角 10 文字(半角 20 文字)まで入力できます。(※入力必須)

・説明: ユーザーの説明が設定できます。全角 20 文字(半角 40 文字)まで入力できます。

・パスワード: ログイン時のパスワードを設定します。16 衍以内の半角英数で入力できます。

空欄でも可能です。入力中はセキュリティのため「*」で表示されます。

・パスワードの確認: 同じパスワードを入力します。入力中はセキュリティのため「*」で表示されます。

基本モジュール




4. 所属するグループの設定

ユーザーが所属するグループを設定します。複数のグループも設定可能です。

「追加」ボタンを押してグループの選択画面を表示し、チェックを入れてグループを選択します。



所属済みのグループを削除する場合は、一覧から選択して「削除」ボタンを押します。



5. [更新]ボタン

入力や修正したユーザー情報の登録や削除の実行を行います。

更新ボタン実行時、パスワードの設定の有無で確認画面が変わります。



6. [キャンセル]ボタン

入力や選択したユーザー情報を消去します。

7. [終了]ボタン

ユーザー設定を終了します。

基本モジュール



操作説明

<グループの登録・修正・削除>

1. 「グループ」の選択

左上の「グループ」ボタンを押して、押しこんだ状態にします。



2. グループの新規登録・修正

新規登録の場合は左側の「新規登録」ボタンを押して、下の詳細入力部に入力します。

(この時「== 新規登録 ==」と表示されます)

修正の場合は一覧表示部から修正したいグループを選択し、詳細入力部で修正します。

3. グループ詳細の入力

グループの詳細を入力します。項目は以下のとおりです。

・グループ名: グループの名称です。7桁以内の半角英数で入力します。(※入力必須)

※グループ名の修正はできません。


・説明: グループの説明を入力します。全角20文字(半角40文字)まで入力できます。

4. 所属するユーザーの選択

グループに所属するユーザーを設定します。

「追加」ボタンを押してユーザーの選択画面を表示し、チェックを入れて選択します。

所属済みのユーザーを削除する場合は、一覧から選択して「削除」ボタンを押します。



5. [更新]ボタン

入力や修正したユーザー情報の登録や削除の実行を行います。

6. [キャンセル]ボタン

入力や選択したユーザー情報を消去します。

7. [終了]ボタン

ユーザー設定を終了します。